

PowerPoint 音声録音方法

◆ご使用PCがWindowsの場合の対応方法◆

《はじめに》

- ・ご使用のパソコンなどの端末に、
入力マイクが内蔵(または外部接続)されていることをご確認ください。
- ・PowerPointのバージョンをご確認ください。
- ・ご発表時間内におさまるように録音してください。
- ・収録後は、必ず保存してください。

《目次》

- 事前音声マイク確認事項・・・P2～P5
- 「PowerPoint 2016/2019/365」・「PowerPoint 2010/2013」の録音方法・・・ P6～P9
- 「PowerPointデータに動画を挿入・自動再生にする方法・・・P10
- 「PowerPointのバージョン」を確認する方法・・・P11

《その他 関連注意事項》


- ・発表データの登録できる容量は**最大800MBまで**となります。
- ・レーザーポインターや蛍光ペンなどのオプション機能は使用できません。
- ・画面切り替えアニメーション、ページ内アニメーション、発表者ツール・ノートは使用できません。
- ・音声マイク機能の無いPCの場合は、外部マイクを取り付けていただくか、
不可能な場合は発表スライド上に文字情報を表示する形での登録をお願いします。
- ・保存形式を「PowerPoint プレゼンテーション(*.pptx)」にしてください。

- ・データ作成終了後は、必ず始めから再生して口演音声や動画等の動作状況をご確認ください。


事前音声マイク確認事項

PPTを開く前にマイクレベルが上がっているかを確認

1、ウィンドウズアイコン上を右クリック




2、システムをクリック




3、サウンドのアイコンをクリック




4、マスターの音量レベルを規定値以上にあげる、マイク入力デバイスの確認マイクテストする。



5、サウンドコントロールパネルをクリック



6、サウンド画面が開いたら録音タグをクリック




事前音声マイク確認事項


PPTを開く前にマイクレベルが上がっているかを確認

7、録音の表示に切り替わったらマイクをクリック

8、右下のプロパティをクリック



9、マイクのプロパティ内の「マイク音量」、「ブーストレベル」を確認。
レベルが下がっていたら上げてください。
0ですと録音できません。




最後にOKクリックでマイクの確認は終了です

PowerPoint 2016/2019/365の場合

あらかじめ、パソコンとマイク(ヘッドセット等)を接続した状態にし、操作を開始してください。
(マイクがない場合は、そのままPCの付属マイクをご使用ください。)

1 [スライドショー]をクリック

2 [スライドショーの記録]をクリック



3 [先頭から記録...]をクリック


ナレーションの再生
タイミングを使用
メディアコントロールの表示
にチェックを入れておく

Detailed description: This screenshot shows the PowerPoint 2016/2019/365 interface. The 'Slide Show' ribbon is active, and the 'Recording' group is expanded. A red dashed box highlights the 'Record from the beginning...' option. Callout boxes 1, 2, and 3 point to the 'Slide Show' button, the 'Recording' dropdown, and the 'Record from the beginning...' option respectively. A grey box on the right contains instructions to check 'Narration playback', 'Use timing', and 'Show media controls'.

PowerPoint 2010/2013の場合

1 [スライドショー]をクリック

2 [スライドショーの記録]をクリック



3 [先頭から記録...]をクリック

ナレーションの再生
タイミングを使用
メディアコントロールの表示
にチェックを入れておく

Detailed description: This screenshot shows the PowerPoint 2010/2013 interface. The 'Slide Show' ribbon is active, and the 'Recording' group is expanded. A red dashed box highlights the 'Record from the beginning...' option. Callout boxes 1, 2, and 3 point to the 'Slide Show' button, the 'Recording' dropdown, and the 'Record from the beginning...' option respectively. A grey box on the right contains instructions to check 'Narration playback', 'Use timing', and 'Show media controls'.

PowerPoint 2016/2019/365の場合

〔記録〕をクリック
※画面に3秒前からのカウントダウンが表示されます



マイクをON・カメラを無効・カメラのプレビューをOFFを確認


PowerPoint 2010/2013の場合

□スライドとアニメーションのタイミング
□ナレーション、インク、レーザーポインターにチェックが入っていることを確認し、〔記録の開始〕をクリック※すぐに録音が始まります

タイトル

PowerPoint 2016/2019/365の場合

マイクに向かってナレーションを録音してください。 スライド切り替え時にナレーションを入れしないで下さい。
スライドもご自身のタイミングで進めることができます。 MP4に書き出す際、音声途切れる場合がございます



[一時停止]をクリックすると、録音が止まります
[停止]をクリックすると、そこまでの記録が残ります

スライドのページNo.と録音時間が確認できます

ここをクリック(またはスライド上をクリックもしくはEnterキー)すると、つぎのスライドに進みます

概要

PowerPoint 2010/2013の場合

現在のページの録音時間 全体の録音時間




マイクに向かってナレーションを録音してください。
スライドもご自身のタイミングで進めることができます。

[||]をクリックすると、録音が一時的に停止されます
次のページへ進むときには、「スライド上をクリック」または「Enter」を押します

概要

PowerPoint 2016/2019/365の場合

- スライドを最後まで進めると、自動的に録音が停止されます。
- スライド一覧で右下に録音時間が表示されていることを確認してください。
- スライドショーを再生し、音声やスライドのタイミングに問題がなければ、保存(新しく名前をつけて保存)してください。
- 保存形式を「PowerPoint プレゼンテーション(*.pptx)」にしてください。



注)データ保存終了後は、必ず始めから再生して口演音声や動画等の動作状況をご確認ください。

PowerPoint 2010/2013の場合



- スライドを最後まで進めると、自動的に録音が停止されます。
- スライド一覧で右下に録音時間が表示されていることを確認してください。
- スライドショーを再生し、音声やスライドのタイミングに問題がなければ、保存(新しく名前をつけて保存)してください。
- 保存形式を「PowerPoint プレゼンテーション(*.pptx)」にしてください。



注)データ保存終了後は、必ず始めから再生して口演音声や動画等の動作状況をご確認ください。

PowerPoint 2016/2019/365 ・PowerPoint 2010/2013共通


- 動画ファイルをPowerPointに挿入し、自動的に動画を再生させたい場合は、PowerPointの再生選択機能で「自動再生」に設定してください。
- ※設定されていない場合でも、貼り付けた動画を閲覧者がクリックすれば動画は再生されます。




注:パワーポイント機能の発表者ツール・ノート、画面切り替えアニメーション、ページ内アニメーション、ペン、レーザーポインターは閲覧画面内での再現ができません。

PowerPoint バージョンの確認方法※全バージョン共通

1 ファイルをクリック



2 アカウントをクリック




3「PowerPointのバージョン情報」をクリック


4※バージョン情報が表示されます



最後に映像化(mp4)に変換します。⑮ファイルボタンから ⑯エクスポートをクリック。



⑰ビデオ作成をクリック。



⑱フル HD (1080p)を選択していただき、⑲ビデオの作成をクリックしてください。
MPEG-4 ビデオで保存いただければ、Mp4 データが出来上がります。



※Power Point2010の場合
1280×720をご選択ください